

Arcserve® Unified Data Protection v6.5 Agent for Linux

環境構築ガイド インストール～ベアメタル復旧 編

Rev1.4

2018 年 11 月

arcserve®

<更新履歴>

2017/04 初版リリース (Rev1.0)

2017/06 Update1 画面へ差替え (Rev1.1)

2017/12 Update2 画面へ差替え (Rev1.2)

2018/01 バックアップ経路に関する補足情報を追加 (Rev1.3)

2018/11 Update4 画面へ差替え (Rev1.4)

注意：この資料は 2018 年 11 月 05 日現在の製品をもとに記述しています。

すべての製品名、サービス名、会社名およびロゴは、各社の商標、または登録商標です。

本ガイドは情報提供のみを目的としています。Arcserve は本情報の正確性または完全性に対して一切の責任を負いません。Arcserve は、該当する法律が許す範囲で、いかなる種類の保証（商品性、特定の目的に対する適合性または非侵害に関する黙示の保証を含みます（ただし、これに限定されません））も伴わずに、このドキュメントを「現状有姿で」提供します。Arcserve は、利益損失、投資損失、事業中断、営業権の喪失、またはデータの喪失など（ただし、これに限定されません）、このドキュメントに関連する直接損害または間接損害については、Arcserve がその損害の可能性の通知を明示的に受けていた場合であっても一切の責任を負いません。

Copyright © 2018 Arcserve, LLC and / or one of its subsidiaries. All rights reserved.

目次

1. はじめに	3
1.1 本書の概要	3
1.2 Arcserve Unified Data Protection Agent for Linux とは？	3
2. インストール前の確認	5
2.1 バックアップ構成	5
2.2 サポート前提条件	6
2.3 前提ソフトウェアの確認	7
2.4 前提ソフトウェアのインストール	8
2.5 Linux サーバのインストールタイプの確認	9
2.6 インストーラ ファイルの準備	10
2.7 インストール時の注意点	10
2.8 ファイアウォール設定	11
2.9 バックアップ管理者の準備	12
3. UDP LINUX のインストールとライセンス登録	13
3.1 インストール	13
3.2 UDP コンソールを使用しない構成のライセンス登録	17
3.3 UDP コンソールを使用する構成でのライセンス登録	20

4.	バックアップの実行	20
4.1	バックアップ対象ノードの登録	20
4.2	バックアップジョブの作成	22
4.3	除外ボリュームの設定方法	29
5.	ファイル単位のリストア	31
6.	ベアメタル復旧	38
7.	製品情報と無償トレーニング情報	45
7.1	製品情報	45
7.2	お問い合わせ	45

1. はじめに

このガイドは Arcserve Unified Data Protection Agent for Linux(以降、UDP Linux と記載)のインストールからベアメタル復旧までの手順をステップバイステップで説明した資料です。

1.1 本書の概要

- 環境構築
- インストール
- バックアップ
- ファイル単位のリストア
- ベアメタル復旧

1.2 Arcserve Unified Data Protection Agent for Linux とは？

UDP Linux は以下のような特長を持つ製品です。

- ◆ 詳細レベルのリカバリが可能なイメージ・バックアップ
任意時点の復旧ポイントからファイル・レベルでリストアを行えるため、迅速にかつ細かく復旧することができます。
- ◆ ストレージ使用量を抑えるブロック・レベルの増分バックアップ
変更のあったブロックだけをバックアップすることで、保護対象サーバの負荷を軽減しつつ、バックアップ時間を短縮し、ストレージ使用量を抑制します。
- ◆ 異なるハードウェアにも対応するベアメタル復旧（BMR）
OS、データを含めたシステム全体をすばやく復旧します。異なるハードウェアへの復旧機能も標準で提供します。
- ◆ 簡単・手間いらずの環境構築で負荷とコストを削減
UDP Linux の導入はバックアップサーバとして利用する 1 台へのインストール作業のみで完了します。バックアップ対象ノードはバックアップジョブに登録するだけで、バックアップに必要なモジュールを短時間で自動展開するので構築に手間がかかりません。
- ◆ Windows 版同様の簡単操作による一元管理
Arcserve Unified Data Protection Agent for Windows と同じ簡単な操作で、Web ベースの管理コンソールから複数ノードのジョブ設定、実行、状況監視、履歴、ログの集中管理が可能です。


◆ クラウドストレージへの直接バックアップ

Amazon S3 クラウドストレージに直接バックアップが可能です。

RPS (Windows マシン) も不要なため、オンプレミス環境への投資を抑えた、ファイルレベルリストアや、オンプレミスの BMR (ベアメタルリカバリ) も可能にします。

◆ バックアップデータの保全性の強化

UDP Linux v6.5 Update2 以前の“**従来方式**”ではターゲットサーバに作成したマウントポイントに、バックアップ先フォルダをフルアクセス権限でマウントしバックアップします。この方式ではバックアップ中のマウントポイントに誰でもアクセスできてしまうため、ターゲットサーバ側での誤操作などによってバックアップ先フォルダ内のデータを削除する可能性があります。



そこで UDP Linux v6.5 Update2 以降の“**新方式**”では、データ保全の観点からバックアップ先フォルダをターゲットサーバごとにマウントせず、UDP Linux(バックアップサーバ)上でのみマウントしバックアップする方式に変更しました。この変更によりターゲットサーバ側での誤操作によるデータ削除が防止し、バックアップサーバ側のマウントポイントを非表示とすることで誤操作によるバックアップデータ削除の危険も無くバックアップデータの保全性が大幅に向上します。

ネットワーク上に流れるデータ量の削減を優先するなどの理由で、従来通りのデータ経路でバックアップ運用を継続する場合は、以下のパラメータを設定します。(Update2 以降)

この設定により UDP Linux(バックアップサーバ)を経由せず、ターゲットサーバから直接共有フォルダ(CIFS,NFS)にバックアップデータを転送することができます。

「マウント方式によるバックアップ設定」変更手順

① UDP Linux(バックアップサーバ)で以下のファイルにオプションパラメータを追加

- 修正対象ファイル : /opt/Arcserve/d2dserver/configfiles/server.env
 - ※ ファイルが存在しない場合は新規に作成します
- 追加パラメータ : export CRE_RPC_DISABLE=1

② UDP Linux(バックアップサーバ)の再起動

- 再起動コマンド: `./opt/Arcserve/d2dserver/bin/d2dserver restart`

2. インストール前の確認

UDP Linux は動作要件ページに記載された環境で利用できます。

Arcserve Unified Data Protection Agent (Linux) version 6.5 動作要件

[Arcserve UDP エージェント \(Linux\) のシステム要件](#)


このガイドでは CentOS 7.5 x64 (以降 CentOS と表記) 環境での運用例を説明します。

2.1 バックアップ構成

このガイドでは UDP Linux をインストールしたサーバを“バックアップサーバ”、それ以外のサーバをバックアップ対象ノードと記載します。以下の説明ではバックアップサーバ自身をバックアップ対象ノードとして CIFS 共有フォルダにバックアップする手順を説明します。本ガイドの説明を実機で確認するには、バックアップ サーバ兼バックアップ対象ノードの Linux サーバ 1 台と、バックアップ先の CIFS 共有フォルダを用意します。ベアメタル復旧では復旧対象ノードにアクセスするブラウザ接続環境が必要です。

※ CentOS ベースの LiveCD によるベアメタル復旧を行う際は、メディア起動環境内に含まれるブラウザ (firefox)からベアメタル復旧ジョブを実行できます。

<本ガイドで説明する構成>



2.2 サポート前提条件

サポートする OS は動作要件内の” Arcserve Unified Data Protection Agent (Linux) ”を参照します。

[Arcserve Unified Data Protection version 6.5 動作要件](#)

サポートするディスクレイアウト及びバックアップ対象のファイルシステムは以下を参照します

ディスクレイアウト

https://documentation.arcserve.com/Arcserve-UDP/Available/V6.5/JPN/Bookshelf_Files/HTML/Agent%20Online%20Help%20Linux/default.htm#AgentforLinuxUserGuide/tngstn_sprtd_disk.htm

ディスク

https://documentation.arcserve.com/Arcserve-UDP/Available/V6.5/JPN/Bookshelf_Files/HTML/Agent%20Online%20Help%20Linux/default.htm#AgentforLinuxUserGuide/tngstn_sprtd_disk_layout.htm

2.3 前提ソフトウェアの確認

UDP Linux をインストールする際に必要なパッケージのインストール有無を確認します。

<UDP Linux (バックアップ サーバ)に必要なパッケージ>

- ◆ perl
- ◆ ssh
- ◆ genisoimage
- ◆ squashfs-tools (centos ベースの LiveCD を使用する際に必要です)

<バックアップ対象ノードに必要なパッケージ>

- ◆ perl
- ◆ ssh

<バックアップ先に応じて必要なパッケージ>

バックアップ先に応じ、以下パッケージのインストールが必要です。バックアップに際してパッケージ設定は不要なのでインストールの有無を運用開始前に確認します。すべてのパッケージを最初にインストールしておくことも、バックアップ先や利用機能に応じて後から追加することもできます。

これらのパッケージはバックアップ先に応じてバックアップ サーバとバックアップ対象ノードの両方にインストールして使用します。

<バックアップ先が CIFS 共有/復旧ポイントサーバの場合>

- ◆ cifs-utils

<バックアップ先が NFS 共有の場合>

- ◆ nfs-utils

<バックアップ先が AWS S3 の場合>

- ◆ cifs-utils
- ◆ samba

前提ソフトウェアの導入状況は以下のコマンドで確認できます。実行結果が何も表示されない場合はインストールされていません。[2.4 前提ソフトウェアのインストール] 手順を参考に必要なパッケージをインストールします。

<インストール状況の確認例>

実行するコマンド : `yum list installed | grep <パッケージ名>`

実行例 : `yum list installed | grep perl`

2.4 前提ソフトウェアのインストール

CentOS の標準設定では、最新パッケージ ビルドをインターネット経由でインストールできます。

<インターネットからインストールする場合>

実行するコマンド : `yum install <パッケージ名>`

実行例 : `yum install perl`

外部ネットワークに接続せず DVD などのインストールメディアからインストールする場合は、以下のコマンドでパッケージをインストールします。

<OS メディアからインストールする場合>

実行するコマンド : `yum --disablerepo=¥* --enablerepo=c7-media install <パッケージ名>`

実行例 : `yum --disablerepo=¥* --enablerepo=c7-media install perl`

CentOS のインストールメディアを `/media/cdrom` にマウントした場合の実行例です。


他のフォルダにマウントする場合は、`/etc/yum.repo.d/CentOS-Media.repo` の `baseurl=`

パラメータにメディアのマウントパスを追加してから実行します

2.5 Linux サーバのインストールタイプの確認

このガイドでは CentOS 7.5 (x64) を X-Window やブラウザを含む [サーバ (GUI 使用)] タイプとして構成した環境へのインストール例を説明します。

X-Window をインストールしない構成など、ローカルコンソールに日本語フォントがインストールされていない環境へインストールする際は、UDP Linux インストーラの言語選択時に[1. English] を選択することで英語環境としてインストールできます。



<参考 : CentOS7 のインストールタイプの設定画面>

2.6 インストーラ ファイルの準備

インストールにメディアキットを使用する場合は、メディアからインストーラファイルをバックアップサーバのローカルディスクにコピーします。メディアキットを使用しない場合はダウンロードで準備します。いずれの場合もバックアップサーバとして使用する Linux サーバの任意フォルダにインストーラファイル("Arcserve_Unified_Data_Protection_Agent_Linux_6.5_with_Update_4.bin") をコピーし、実行することでインストールを開始できます。

※ コピー先フォルダはインストール用の一時領域として使用されます。インストーラファイルの容量含め、8 GB 以上 (/tmp:2GB, /opt:6GB) の空き容量がある領域にコピーしてください。

<方法 1：メディアキットからインストーラを準備>

"ARCSERVE_UDP65U4"メディアからコピーします。

<方法 2：ダウンロードでインストーラを準備>

ライセンスプログラム証書に記載されている以下の URL へアクセスし、インストーラ ファイルをダウンロードします。

<https://support.arcserve.com/s/article/Arcserve-UDP-6-5-Update-4-is-now-Available?language=ja>

2.7 インストール時の注意点

(1) ログインユーザ

UDP Linux のインストール前の準備やインストールは、"root"権限をもつユーザとしてログインし実行します。

(2) ロケール設定

UDP Linux が日本語環境としてサポートするロケールは UTF-8 です。インストール中の文字を日本語表示するには事前にシステムロケールを UTF-8 に設定しインストーラを実行します。システムロケールが UTF-8 に設定されていない環境でも、日本語文字セットがインストール済であれば日本語環境としてインストールできます。この場合は SSH 対応の端末 (TeraTerm など) からリモートログインした環境のロケールを UTF-8 に設定します。

(3) ネットワーク設定


UDP Linux のインストール前にネットワークの設定(IP アドレス、名前解決)ができていることを確認してください。

2.8 ファイアウォール設定

ご利用の環境に対応した方法で下図のように受信ポートが開放されていることを確認します。

centos7.x 環境にインストールする場合は、UDP Linux インストーラによって自動的に受信ポートが開放されます。

※ RHEL6.x、CENTOS6.x、SUSE Linux Enterprise Server 11 では手動開放が必要です



<Tips : インストール後の UDP Linux サーバ上での開放ポートの確認コマンド>

```
# firewall-cmd --list-port --zone=public --permanent
```

8014/tcp 8016/tcp 8021/tcp 67/udp 69/udp (上記コマンドの実行結果)

※ 一般的に SSH(22)ポートは OS デフォルトで開放されています

手動開放する際のコマンド実行例 (この例では 8014/tcp を開放しています)

```
# firewall-cmd --add-port=8014/tcp --zone=public --permanent
```

2.9 バックアップ管理者の準備

UDP Linux のバックアップサーバのインストールは、root 権限と同等の UID"0" を持つアカウントを使用します。(root アカウントは、管理者として使用することもできます)

<Tips : 管理者アカウント (root) 以外で対象サーバのバックアップを取る方法>

これまでエージェント画面からバックアップ対象ノードを追加する際に、対象サーバ上の root 或いは同等のアカウントでの操作が必要でしたが、Update4 より sudoers で定義することで、特定の一般ユーザアカウントへ UDP 関連の権限を譲渡し対象ノードの追加やバックアップができるようになりました。これによりバックアップ対象のリモートサーバ上で root アカウントや管理者権限を持つアカウントでの運用が不要となり、よりセキュアなバックアップ運用が行えるようになります。

<バックアップ管理用アカウント作成例>

```
# useradd udpadmin
# passwd udpadmin
```

<バックアップ対象サーバでの事前準備>

① 追加予定の対象サーバの管理者でログインしバックアップ用アカウントも作成します。

```
# useradd udpadmin (バックアップ用アカウントの作成)
# passwd udpuser (パスワードの設定)
```

② バックアップ対象サーバでの sudoers 設定

```
# visudo (sudoers ファイルの編集)
<sudores 追記例>
Defaults: udpadmin !env_reset
udpadmin    ALL=(ALL) /bin/lm,/usr/bin/d2d_ea
```

バックアップサーバからノードを追加する。

詳しくは、[4.1 バックアップ対象ノードの登録](#)を確認してください。

3. UDP Linux のインストールとライセンス登録

3.1 インストール

- (1) インストールする環境に root 権限を持つアカウントでログインします。
- (2) [2.6 インストーラ ファイルの準備]でコピーしたインストーラ ファイルの実行権と所有者を確認し、実行権が無い場合は以下のコマンドで実行権を付与します。

実行コマンド：


```
chmod 755 Arcserve_Unified_Data_Protection_Agent_Linux_6.5_with_Update_4.bin
```

- (3) Arcserve_Unified_Data_Protection_Agent_Linux インストーラを実行します。

インストール開始コマンド：

```
./Arcserve_Unified_Data_Protection_Agent_Linux_6.5_with_Update_4.bin
```

- (4) ファイルが展開され、インストールに使用する言語選択が表示されます。日本語表示できる環境の場合、[2) Use system setting language] を選択すると、以降のインストール中のメッセージは日本語で表示されます。[2] を入力し、Enter キーを押します。



```
root@localhost:/tmp
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) 端末(T) ヘルプ(H)
[root@localhost tmp]# ./Arcserve_Unified_Data_Protection_Agent_Linux_6.5_with_Update_4.bin
Extracting ... [Completed]

Please select the language:
    1) English
    2) Use the system setting language
2
```

- (5) ライセンス許諾メッセージが表示されるので“スペースキー”を押して読み進めます。

```
root@udp-linux-server:/tmp
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) 端末(T) ヘルプ(H)
Arcserve (USA), LLC and/or its affiliates or subsidiaries ("Arcserve")

以下に定義する、インストールする Arcserve ソフトウェア製品、関連ドキュメント、および SDK (以下、併せて「本製品」と表記します) 用のエンド ユーザ ライセンス使用条件 (以下、「本使用条件」と表記します)。

本製品をインストールして使用する前に、本製品の使用に関する以下の契約条件をよくお読みください。本使用条件では、お客様は「ライセンス契約者」と表記されます。

以下に「Y」を入力した場合、ライセンス契約者は、

(I) 成人であり、完全な法的能力を持ち、ライセンス契約者本人およびその雇用主 (該当する場合) を本契約に拘束する権限があることを表明し、
--続ける--(0%)
```

ライセンス許諾メッセージが表示されず、下記メッセージが表示される場合は、環境や要件に応じ必要な処置を実施します

a. “NFS ファイルロック機能が動作しません” と表示される

```
プラットフォームを確認しています...
依存関係を確認しています...
以下のプロセスが実行されている必要があります:
非アクティブ プロセス:影響を受ける機能:
-----
rpc.statd                NFS ファイル ロック機能が動作しません
インストール処理を続行しますか? [y|n] (デフォルト: n) ☐
```

NFS 共有をバックアップ先に利用する場合は、“n”をクリックしてインストーラを終了し、以下のコマンドにて nfs-lock サービスを有効にします。再度(3)手順よりインストールを実施することで本メッセージは表示されなくなります。

```
[root@udp-linux-server ~]# systemctl start nfs-lock
```

b. “ポート 67 は現在、別のプログラムによって占有されています。” と表示される

```

プラットフォームを確認しています...
依存関係を確認しています...
ポートを確認しています...
ポート 67 は現在、別のプログラムによって占有されています。
このポートは、Arcserve UDP Agent(Linux) で PXE ベースの BMR ジョブに使用されてい
ます。
インストール処理を続行しますか? [y|n] (デフォルト: n)

```

CentOS7 や RHEL7 環境では依存関係の確認で“67”ポートが占有され、上記表示となる場合があります。これは“dnsmasq”プロセスがデフォルトで 67 ポートを使用していることが原因で表示されますが、PXE ベースの BMR を使用しない場合は無視してもバックアップ運用に影響しません。

“dnsmasq”プロセスを停止する場合は環境に影響が無いことを確認し停止してください。

“n”をクリックしてインストーラを終了し、“dnsmasq”プロセスの停止を確認後、再度(3)手順よりインストールを実施することで本メッセージの表示を抑制できます。

- (6) 使用条件を承諾する場合は [y] を入力し、インストール処理を続行します。

```

root@udp-linux-server:/tmp
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) 端末(T) ヘルプ(H)
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILI
TY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTH
ORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SO
FTWARE.

上記の本使用条件の条件を承諾する場合は、[はい (Y)] と入力して
インストール処理を進めてください。

インストール処理を中止するには [いいえ (N)] と入力してください。
インストール処理を続行しますか? [y|n] (デフォルト: n) Y

```

- (7) インストール処理が継続され、リストア ユーティリティの展開と LiveCD の作成後、インストールが完了します。表示された Live CD の作成場所からベアメタル復旧対象サーバの起動に必要な ISO ファイルをコピーするか、ベアメタル復旧ウィザードの WEB GUI から ISO ファイルをダウンロードできます。

```

パッケージからファイルを抽出しています... [完了]

Arcserve UDP Agent(Linux) を /opt/Arcserve/d2dserver にインストールしています ...
. [完了]

リストア ユーティリティ パッケージをインストールしています... [完了]

Live CD を作成しています... [完了]

Arcserve UDP Agent(Linux) の Live CD が次の場所に構築されました: /opt/Arcserve/d
2dserver/packages

Arcserve UDP Agent(Linux) は正常にインストールされました。

```

UDP Linux ではベアメタル復旧の際にサーバ起動に使用するメディアの ISO ファイルを自動生成します。ISO ファイルは"/opt/Arcserve/d2dserver/packages"フォルダに作成されるので、メディアに書き込める環境へのコピーや、UDP Linux の Web GUI からダウンロードするなどしてベアメタル復旧に備えます。この ISO ファイルは複数サーバの復旧用に使いまわすことができます。

- (8) “正常にインストールされました”の表示を確認後、自動開放されたポートと、Web GUI に接続する為の URL が表示されます。

```

-----
デフォルト ゾーンで TCP ポート 8014 (エージェント Web サービス)、8016 (エー
ジェント データ サービス)、および 8021 (エージェント通信サービス) が有効になっ
ています。
デフォルト ゾーンで UDP ポート 67 (BOOTP サーバ) と 69 (TFTP サーバ) が有効にな
っています。
他のゾーンでこれらのポートを有効にする必要がある場合は、システム コマンド firewa
ll-cmd を実行してください。
Arcserve UDP Agent(Linux) サーバにアクセスして管理するには、以下の URL アドレス
を使用します: https://udp-linux-server:8014
-----

インストーラでは、この UDP Linux バックアップ サーバを Arcserve UDP に登録できる
ようになりました。この手順を省略し、このノードを Arcserve UDP の Web インスタ
ンスから登録することができます。そのためには、[ノードの追加] - [Linux バックアップ
サーバ ノードの追加] をクリックします。Arcserve UDP を今すぐ登録しますか? [y|n]
(デフォルト: n) n

```

その後、バックアップサーバ (UDP Linux) の UDP コンソール(Windows)への登録有無を指定します。Linux だけの環境で運用する場合や、UDP コンソールを使用しない場合は [n]、または [Enter] を押します。ここで“n”を選択しても後から UDP コンソール上の操作で手動で登録することもできます。

- (9) インストール処理が完了し、Agent が起動します。

この UDP Linux バックアップ サーバは Arcserve UDP にいつでも登録できます。そのため、[ノードの追加] - [Linux バックアップ サーバ ノードの追加] をクリックしてください。

サーバを開始しています... [完了]

<Tips : バックアップを“root”以外のアカウントで管理する場合>

バックアップを“root”以外のアカウントで管理する場合、その作成した管理者アカウントで Web GUI にログインし、バックアップを実行するには、事前にバックアップサーバへのアカウントの登録が必要です。

※root アカウントでインストールし管理する場合、以下の作業は不要です。

登録例（この例では udpadmin をバックアップ管理者として登録）

- 1) /opt/Arcserve/d2dserver/configfiles/server.cfg ファイルを新規作成
- 2) 作成したファイルに以下の 1 行を追加し保存

```
allow_login_users=udpadmin
```

上記作業後、“udpadmin”アカウントで Web GUI にログインできるようになります。

visudo で sudoers に以下を追記することで、udpadmin の実行可能なコマンドを制限できます。


sudoers 登録例

```
Defaults:      udpadmin      !env_reset
udpadmin      ALL=(ALL) /bin/lm,/usr/bin/d2d_ea
```


3.2 UDP コンソールを使用しない構成のライセンス登録

UDP Linux のライセンス登録方法は、構成によって登録先が異なります。UDP コンソールを使用せずに、Linux のバックアップ サーバだけで運用する場合は、バックアップ サーバの Web GUI から、ライセンス証書に記載された“ Arcserve UDP v6.5 Agent for Linux stand-alone (without Console)” のライセンスキーを登録します。

- (1) インストール中に表示された URL にブラウザでアクセスし、インストールに使用した管理者アカウントでログインします。



- (2) ヘルプメニューをクリックし、[ライセンスの管理] を選択します。



- (3) “Arcserve UDP v6.5 Agent for Linux stand-alone (without Console)” のライセンスキーを入力し、[追加]をクリックします。

ライセンス管理

マシンからライセンスを解放するには、最初にライセンスを選択し、次にライセンスされたマシンを選択して [解放] をクリックします。

ライセンスステータス		ライセンス		
コンポーネント名	バージョン	アクティブ	利用可能	合計

ライセンスされたマシン

バックアップサーバ	ライセンスされたマシン	仮想マシン	ソケット番号

ライセンス キー: AAAAA-BBBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEE
キーの形式: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

追加

閉じる ヘルプ

- (4) 追加されたライセンスを確認します。

ライセンス管理

マシンからライセンスを解放するには、最初にライセンスを選択し、次にライセンスされたマシンを選択して [解放] をクリックします。

ライセンスステータス		ライセンス		
コンポーネント名	バージョン	アクティブ	利用可能	合計
Arcserve UDP v6.5 Agent(stand-alone)	v6.5	0	999999999	999999999

ライセンスされたマシン

バックアップサーバ	ライセンスされたマシン

表示するデータがありません。 ページ 1 / 1

ライセンス キー:
キーの形式: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

追加

閉じる ヘルプ

3.3 UDP コンソールを使用する構成でのライセンス登録

UDP コンソールに Linux のバックアップ サーバとバックアップ対象ノードを登録して運用する場合は、UDP コンソールからライセンス証書に記載された“ Arcserve UDP v6.5 xxxxxxxxx Edition” のライセンスキーを登録します。

UDP コンソールへのライセンス登録方法は以下の URL より“Arcserve UDP v6.5 Agent for Linux 環境構築ガイド”を参照してください。

<https://www.arcserve.com/jp/jp-resources/catalog-center/>

4. バックアップの実行

4.1 バックアップ対象ノードの登録

- (1) インストール中に表示された URL にブラウザでアクセスし、インストールに使用した管理者アカウントでログインします。



- (2) UDP Linux のメインページから、バックアップ対象ノードを登録するため [ノード] の追加アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから、[ホスト名/IP アドレス] を選択します。



- (3) ネットワークに接続されていることを確認の上、バックアップ対象ノードの情報を入力します。

(この例はバックアップ サーバ自身をバックアップ対象とする場合の入力例です) 登録後はバックアップジョブに対象ノードとして追加できるようになります。連続して他ノードも登録する場合は [追加して続行] を、これ以上ノード登録をせず終了する場合 [追加して終了] をクリックします。



ノードの追加

ホスト名/IP アドレス: udp-linux-server

ユーザ名: udpadmin

パスワード:

説明:

追加して続行 追加して終了 閉じる

- (4) 登録されたノード情報を確認します。



<Tips : バックアップ用アカウントでノードを追加する場合>

[P12](#)「2.9 バックアップ管理者の準備」で追加したバックアップ用アカウントを使って、ノードを追加することができます。

sudores が正しく設定できていれば、以下のように追加されます。

arcserve unified data protection

バックアップ サーバ

追加

変更

削除

バックアップ ノード

追加

変更

削除

ウィザード

バックアップ

リストア

ジョブ

今すぐ実行

変更

キャンセル

削除

バックアップ ストレージ

追加

変更

削除

ツール

更新

フィルタ

バックアップ サーバ

udp-linux-server

概要

ノード

ジョブ ステータス

ジョブ履歴

アクティビティ ログ

バックアップ ストレージ

ノード名	ユーザ名	バックアップ ジョブ	復旧ポイントの数	最後の結果	OS
udp-linux-server	udpadmin		0	N/A	CentOS Linux release 7.5.1804
udp-linux-source	udpuser		0	N/A	CentOS Linux release 7.5.1804

4.2 バックアップジョブの作成

- (1) ノード一覧からバックアップ対象ノードを選択し、[バックアップ] アイコンのドロップダウンメニューから [選択したノードのバックアップ] を選択します。



- (2) UDP Linux サーバ名を確認し [次へ] をクリックします。

バックアップウィザード

バックアップ ジョブを実行するバックアップ サーバ。

バックアップ サーバ: udp-linux-server

情報

バックアップ サーバでは、バックアップするターゲット マシンと、復旧ポイントを保存するネットワーク ストレージへのアクセスが必要です。必要なネットワーク接続が利用可能であることを確認してください。

次へ> キャンセル ヘルプ

- (3) バックアップ対象ノードの追加を確認し [次へ] をクリックします。複数ノードをバックアップ対象とする場合は、[追加] ボタンを押し登録済のノードを追加します。

バックアップウィザード

バックアップするターゲット ノードの情報を設定します。

複数ノードの情報を入力できます。すべてのノードは1つのバックアップ ジョブを共有します。

[ノード] ページからバックアップ ソースを選択するか、[追加] ボタンをクリックしてバックアップ ソースを手動で追加できます。

検証 追加 削除

ホスト名/IP アドレス	ユーザ名	ステータス	ボリュームのフィルタ	優先度
udp-linux-server	udpadmin	ノードに関する詳細情報を取得するにはここをクリックします		高

リストされたすべてのノードのバックアップに対してボリュームをフィルタします: 除外


リストされたすべてのノードで除外されるファイル/フォルダ: :

<戻る 次へ> キャンセル ヘルプ


- (4) [バックアップ先] を指定します。

下図の例では [CIFS 共有] を選択し、保存先に “//win2012r2/linux” を指定しています。

設定内容を確認し [次へ] をクリックします。



- (5) 共有フォルダに接続するためのアカウント情報を入力し、[OK] をクリックします。



<Tips : バックアップ先の指定方法>

UDP Linux では 4 種類のバックアップ先をサポートします。共有フォルダをバックアップ先とする場合、バックアップ対象ノードからバックアップ先共有フォルダへのフルアクセス権限が必要です。

・ NFS 共有

ジョブに登録したバックアップ対象ノードを NFS 共有フォルダにバックアップします。NFS 共有フォルダをバックアップ先に指定する場合は、以下の形式で共有フォルダを指定します。

<NFS サーバ名:/共有フォルダ名>

・ CIFS 共有

ジョブに登録したバックアップ対象ノードを CIFS 共有フォルダにバックアップします。Linux/Windows どちらの共有フォルダにもバックアップすることができます。CIFS 共有フォルダをバックアップ先に指定する場合は、以下の形式で共有フォルダを指定します。

<//ホスト名/共有フォルダ名>

・ ソース ローカル

バックアップ対象サーバのローカル ストレージにバックアップします。指定したローカルディスクのパスが存在しない場合にはフォルダが作成されます。ローカルストレージをバックアップ先として指定すると、バックアップ先に指定したフォルダを含むボリューム（パーティション）全体がバックアップ対象から除外されます。バックアップ先以外のボリュームを除外する場合は、[4.3 除外ボリュームの設定方法]を参照します。

・ AWS S3 (Amazon Simple Storage Service)

作成済の S3 バケットにバックアップします。UDP Linux はバケット リージョンを自動認識するので、“china”リージョン以外はリージョン ID を指定することなく S3 へバックアップできます。

< //./s3 バケット名>

(6) スケジュールを設定します。

スケジュールタイプは、[なし] と [カスタム] が選択できます。ここでは [カスタム] 設定によるスケジュール設定例を説明します。スケジュールタイプで [カスタム] を選択するとデフォルトのスケジュール設定が表示されます。



<Tips : カスタムスケジュールのデフォルト設定>

開始日：ウィザードを起動した日付

バックアップの種類： 月～木 増分バックアップ

金 フルバックアップ

土～日 バックアップしない

時刻：午後 10:00(22:00)

繰り返し実行する： "実行しない"

※1 日の中で一定間隔でバックアップを繰り返す際に使用します

(7) 保持するバックアップ世代数を指定するため、[保存する復旧セットの数] を指定します。

バックアップ ウィザード

バックアップ サーバ
バックアップ ソース
バックアップ 先
拡張
サマリ

復旧セットの設定

！ 保持を指定する復旧セットの数が多い場合、指定した数の復旧セットに加えて、追加の復旧セットを 1 つ格納するために十分な空き容量がデスティネーションにあることを確認してください。

保存する復旧セットの数を指定します。

2

新しい復旧セットを開始する間隔:

☒ 週の選択された曜日 金曜日

☐ 月の選択された日付 1

スロットル バックアップ

☐ バックアップ書き込み速度の上限: MB/分

実行前/後スクリプトの設定

バックアップ サーバで実行します

ジョブの実行前 なし

ジョブの完了後 なし

ターゲット マシンで実行します

ジョブの実行前 なし

ジョブの完了後 なし

スナップショットの作成前 なし

<戻る 次へ> キャンセル ヘルプ

<Tips : デフォルトの復旧セット数>

保存する復旧セットの数 : 2

新しい復旧セットを開始する間隔 : 週の選択された曜日 “金曜日”

指定したセット数を超えた場合は古いセットを自動的に削除しセット数を維持します。削除後に指定セット数を維持する動作となるため、最大で “指定セット数 + 1” のバックアップデータが保持されます。デフォルトのカスタムスケジュールでは毎週金曜日にフルバックアップが取得され、フルバックアップの開始直前に、古いバックアップセットが削除されます。

- (8) バックアップジョブのサマリ画面が表示されます。内容を確認し [サブミット] をクリックすると実行時刻待ちのジョブが登録されます。




- (9) ホーム画面から [ジョブステータス] タブをクリックすると、ジョブの登録状況や実行中のステータスをリアルタイムに確認することができます。




4.3 除外ボリュームの設定方法

以下の手順で、任意のボリュームをバックアップ対象から除外できます。


- (1) バックアップウィザードの[選択したノードのバックアップ]から、ボリュームを除外するノードを選択し [検証] をクリック、ドロップダウンリストから[選択したノードの検証]を選択します。
ノードへのアカウント入力画面が表示された場合はアカウントを入力します。その後、表示された [ボリュームのフィルタ] 欄のボリュームアイコンをクリックします。



- (2) 除外ボリュームの設定画面が表示されます。バックアップ対象のボリュームを確認し [OK] をクリックします。下図の例では “/data” ボリュームをバックアップ対象から除外しています。システム復旧に必要なボリューム (“/”、“boot”) をバックアップ対象から除外すると復旧できなくなるため注意が必要です。




<除外ボリュームを指定した場合のログ表示>




5. ファイル単位のリストア

UDP Linux のバックアップデータは復旧ポイントとして管理されます。ここでは復旧ポイントからファイル単位のリストア手順を説明します。


- (1) WEB GUI 画面から [リストア] アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから [ファイルのリストア] を選択します。




- (2) [次へ] をクリックします。




- (3) [セッションの場所] を入力後、[接続] をクリックし復旧ポイントが保存されているストレージに接続します。ここでは [CIFS 共有] の [/win2012r2/linux] フォルダに接続します。




- (4) [マシン] 横のドロップダウンメニューのリストからバックアップ元サーバを選択します。複数サーバをバックアップしているストレージに接続している場合はリストからリストア対象のサーバを選択します。




- (5) 復旧ポイントの [時刻] で日時を確認し、どの時点のファイルをリストアするか復旧ポイントを選択します。



- (6) リストアするファイルを選択するため、[リストアするファイル/フォルダ] メニューの[追加] をクリックします。




- (7) 左側のウィンドウでフォルダを展開しリストア対象が含まれるフォルダを選択します。次に右側のウィンドウでリストアしたいフォルダまたはファイルを選択し、緑色のボックスが塗りつぶされていることを確認後、[OK] をクリックします。ここでは “test.txt” ファイルを選択します。



<Tips : “udisks2 サービスが実行されています”と表示される場合>

リストアファイルの選択画面が表示されず“udisks2 サービスが実行されています”と表示される場合、リストア対象サーバ上で udisks2 デーモンを停止してから再度 (6) 手順以降から実行します。リストア完了後に udisks2 サービスを再開できます。




<udisks2 停止コマンド 例>

```
systemctl stop udisks2.service
```


<udisks2 開始コマンド 例>

```
systemctl start udisks2.service
```


- (8) [リストアするファイル/フォルダ] リストに、選択したファイルまたはフォルダが表示されていることを確認し、[次へ] をクリックします。




- (9) ここでは [別の場所にリストアする] を選択します。リスト先となる[ターゲットマシン設定] の[ホスト名/IP]、[ユーザ名]、[パスワード]、[デスティネーション] (リストア先)を入力します。リストア先を表示しながら選択するには [参照] をクリックします。



- (10) [ファイル デスティネーションの選択] 画面でリストア先フォルダを選択し、[OK] をクリックします。ここでは"/home/udpadmin/ドキュメント/restore"フォルダを選択します。



- (11) [デスティネーション] に表示されたリストア先フォルダを確認し、[次へ] をクリックします。



(12) リストア スケジュールとしてここでは [今すぐ実行] を選択します。[次へ] をクリックします。

リストアウィザード - ファイル リストア

拡張

開始日時の設定

☒ 今すぐ実行 ☐ 開始日時の設定

開始日: 18/10/04 開始時刻: 12 : 13 午後

リストア ファイル サイズ推定の設定

リストア ジョブを実行する前に、ファイル サイズを推定します。このオプションを選択すると、ジョブの進捗状況が表示されますが、少し時間がかかります。

☒ ファイル サイズの推定

実行前/後スクリプトの設定

バックアップ サーバで実行

ジョブの開始前: なし

ジョブの完了後: なし

<戻る 次へ> キャンセル ヘルプ

(13) 設定内容を確認し、[サブミット] をクリックします。

リストアウィザード - ファイル リストア

サマリ

バックアップ サーバ: udp-linux-server

リストアの種類: ファイル

セッションの場所: //win2012r2/linux

マシン: udp-linux-server

復旧ポイント: S0000000002

ファイル リスト:

/home/udpadmin/ドキュメント/test.txt

別の場所にリストアする

ホスト名: udp-linux-server

ユーザ名: udpadmin

デスティネーション: /home/udpadmin/ドキュメント/restore

ジョブ名: リストア - 2018/10/4 午後 1:38:00

<戻る サブミット> キャンセル ヘルプ

(14) ファイル単位のリストアが実行されます。




6. ベアメタル復旧

UDP Linux はインストール時に復旧用メディアの ISO イメージを自動作成します。ベアメタル復旧では、この自動作成された標準 Live CD から起動し、リモートブラウザからの操作でベアメタル復旧操作を行うことができます。

※標準 LiveCD に含まれていないドライバを利用してベアメタル復旧を実行するには CentOS ベースの LiveCD を使用します。このメディアを使用することで復旧対象サーバ ローカルでのブラウザ操作で復旧を行うことができます。

- (1) 標準 LiveCD の ISO イメージ、または ISO イメージから作成した LiveCD を使用し復旧対象サーバを起動します。DHCP 環境の場合はリモートのブラウザからアクセスするための URL が画面に表示されます。この URL を使用し LiveCD にアクセスします。



<Tips : 標準 LiveCD で固定 IP を指定する方法>

- ① LiveCD の起動画面で[Enter Shell]キーをクリック、Shell モードに入り以下のコマンドを実行します。

実行するコマンド : ifconfig <NIC デバイス名> <IP アドレス>

実行例 : ifconfig enp3s0 192.168.10.160

- ② コマンド実行後、[exit]と入力すると Shell モードを抜け、元の画面に戻ります。表示された URL でリモート ブラウザから LiveCD にアクセスしベアメタル復旧を実行します。

- 固定 IP を設定するコマンドの実行例

```
bash-4.2# dmesg |grep enp
>[ 1.471000] systemd-udevd[98]: renamed network interface eth0 to enp3s0
[ 1.666000] vmxnet3 0000:03:00.0 enp3s0: intr type 1, mode 0, 1 vectors alloc
ated
[ 1.668000] vmxnet3 0000:03:00.0 enp3s0: NIC Link is Up 10000 Mbps
bash-4.2# ifconfig enp3s0 192.168.10.160
bash-4.2# _
```

- 固定 IP を設定した後の LiveCD 画面

```
Arcserve UDP Agent(Linux) - Live CD Environment
-----
Machine IP: 192.168.10.160(enp3s0)


Use the following URL to access and manage this Arcserve UDP Agent(Linux):
https://192.168.10.160:8014
```

To enter shell environment, press "ENTER" key.
To return to this dialog from the shell, run "exit" command.

Note: If you have a problem booting this machine using PXE, you could use the IP address above to create a restore job instead.

<Enter Shell>


- (2) バックアップサーバを復旧する場合は(1)手順で表示された URL にアクセスしてベアメタル復旧を開始します。この場合のバックアップサーバ(画面左)は [livecd] と表示され、[概要] タブの OS バージョンも [Live CD] と表示されます。バックアップサーバ以外を復旧する場合は、稼働中のバックアップサーバに接続し、次の手順からベアメタル復旧を開始します。




- (3) [リストア] アイコンをクリックし、ドロップダウンリストから [ベアメタル復旧(BMR)] を選択します。




- (4) リストアウィザードが開始されるので、[次へ]をクリックします。




- (5) リカバリに使用する復旧ポイントの保存先に接続します。ここでは CIFS 共有にバックアップした復旧ポイントに接続します。LiveCD から CIFS 共有に接続する場合は、[セッションの場所] で [CIFS 共有] を選択し、その右横欄は IP アドレスで UNC パスを指定します。入力後[接続]をクリックします。




- (6) CIFS 共有に接続するためのアカウントを入力し、[OK]をクリックします。



- (7) バックアップ元サーバを [マシン] に表示されたドロップダウンリストから選択します。
この例では udp-linux-source を選択しています。



- (8) 復旧ポイントを選択するとリカバリ対象ディスクのデバイス名とサイズが表示されます。内容を確認し、[次へ] をクリックします。




- (9) (1)手順で LiveCD 画面に表示されている IP アドレスを [MAC/IP アドレス] に入力します。次に [ターゲットマシン設定] の各情報を入力します。バックアップ時と異なる設定にした場合、復旧後のサーバ設定がここで指定した値に変更されます。変更しない場合はバックアップ元サーバと同じ情報を入力します。すべての項目を入力後 [次へ] をクリックします。

- (10) ベアメタル復旧の実行スケジュールを指定します。ここでは [今すぐ実行] を選択し、すぐに復旧を開始

します。スケジュール設定の完了後 [次へ] をクリックします。

- (11) ベアメタル復旧設定のサマリ画面を確認し [サブミット] をクリックします。デフォルトの動作ではベアメタル復旧ジョブ完了後に復旧対象のサーバは自動的に再起動します。復旧対象サーバにログインし、手順(9)で指定した設定内容で復旧対象サーバが復旧されていることを確認します。



- (12) 復旧後のサーバにログインし、指定したホスト名、IP アドレスで復旧されていることを確認します。

<Tips : ネットワーク設定の復旧について>

ベアメタル復旧中に変更したネットワーク設定を以前と全く同じ設定に復旧するには、ベアメタル復旧後に"/etc/sysconfig/network-scripts" フォルダ全体をリストアします。リストア後は次のコマンドで設定をネットワークに反映します。

```
systemctl restart NetworkManager
systemctl restart network
```

注：設定反映後もサーバにアクセス可能なネットワーク環境であるか事前にご確認ください。

7. 製品情報と無償トレーニング情報

製品のカatalogや FAQ などは製品ポータルにて、動作要件や注意事項などのサポート情報については、サポートページから参照します。

7.1 製品情報

製品情報

<https://www.arcserve.com/jp/data-protection-solutions/arcserve-udp/>

製品マニュアル

<https://support.arcserve.com/s/topic/0TO1J000000I3poWAC/arcserve-udp-documentation>

動作要件

<https://support.arcserve.com/s/article/212366726?language=ja>

その他のサポート情報

<https://support.arcserve.com/s/topic/0TO1J000000I3pdWAC/arcserve-udp?language=ja>

7.2 お問い合わせ

本ガイドに関するご質問やお問い合わせ、製品ご購入前のお問い合わせはジャパン ディレクトまでご連絡ください。

Arcserve ジャパン・ダイレクト連絡先

フリーダイヤル : 0120-410-116

E-mail : E-mail : JapanDirect@arcserve.com

営業時間 : 平日 9:00～17:30 ※土曜・日曜・祝日・弊社定休日を除きます。

※ Facebook ページ(Arcservejp)でも受け付けています。